

Information 27.11.2021

- **Backup für Grundbauprogramme erstellen:**

Jahreslizenzen benötigen eigentlich nie ein Backup der Grundbau-Software, da innerhalb des Lizenzzeitraums immer ein Download der aktuellen Programmversionen möglich ist.

Bei **unbefristeten Lizenzen**, die mit einem Dongle ausgeliefert werden, sieht das anders aus: die Installation der aktuellen Programmversionen durch Download ist nur innerhalb des Zeitraums möglich, in dem die Programme unter Wartung sind (12 Monate nach Kauf, Update oder Wartungsvereinbarung).

Innerhalb dieses Zeitraums sollte für die Grundbau-Software ein Update erstellt werden, damit bei Bedarf außerhalb des Wartungszeitraums eine Neuinstallation (beispielsweise auf einem neuen Rechner) möglich ist. Zum Erstellen eines Backups (innerhalb des Wartungszeitraums) gehen Sie folgend vor:

1. Download der allgemeinen Programmdateien. Diese erhalten Sie unter <https://www.geosoft.at/downloads/AllgDateien90.exe>
2. Download der Programme, die unter Wartung sind, von <https://www.geosoft.at/DownloadProgIF.htm>
3. Die gültige Lizenz ist in der Datei LizInstall75.exe enthalten. Diese finden Sie im Installationsverzeichnis der Programme (meist unter c:\Program Files (X86)\Geosoft\Prog90 oder c:\ProgramData\Geosoft).
4. Download der Dongle-Treiber. Diese finden Sie unter <https://www.geosoft.at/downloads/DongleTreiber.exe>

Wie bereits erwähnt, kann der Punkt 2. nur innerhalb des Wartungszeitraums erfolgen. Außerhalb des Wartungszeitraums ist das Download von Grundbau-Programmen zwar möglich, diese laufen aber dann nur als Demo-Version.

Die Dateien, die mittels der vier oben genannten Punkte erhalten wurden, sind an einem sicheren Ort abzuspeichern.

Für eine **Neuinstallation außerhalb des Wartungszeitraums** gehen Sie folgend vor:

1. Installation der allgemeinen Programmdateien durch Aufruf von AllgDateien.exe.
2. Installation der Lizenz durch Aufruf von LizInstall75.exe.
3. Installation der einzelnen Grundbauprogramme durch Aufruf der zugehörigen Exe-Datei.
4. Installation des Dongle-Treibers durch Aufruf von DongleTreiber.exe.
5. Neustart des Rechners.

Für eine Neuinstallation innerhalb des Wartungszeitraums kann <https://www.geosoft.at/downloads/GeoSoftSetup.exe> aufgerufen werden. Die

Lizenznummer und das Kennwort wurde als eMail beim Kauf, Update oder bei der
Wartungsvereinbarung übermittelt.